

郵件代管設定手冊

- [郵件代管-連接埠設定](#)
- [OUTLOOK 更改設定說明](#)

郵件代管-連接埠設定

ISP-1

<https://isp.cpic.com.tw:1688/>

webmail <https://mail.cpic.com.tw/webmail/>

協定	主機名	連接埠	SSL / TLS	備註
POPs	mail.cpic.com.tw	995	SSL	建議
POP	mail.cpic.com.tw	110	NA	不建議
smtps	mail.cpic.com.tw	465	SSL	建議
smtps	mail.cpic.com.tw	587	TLS	建議
imaps	mail.cpic.com.tw	993	SSL	建議
imap	mail.cpic.com.tw	143	NA	不建議

ISP-2

<https://isp.cloud-club.net:16888/>

webmail <https://mx.cloud-club.net/webmail/>

協定	主機名	連接埠	SSL / TLS	備註
POPs	mx.cloud-club.net	995	SSL	建議
POP	mx.cloud-club.net	110	NA	不建議
smtps	mx.cloud-club.net	465	SSL	建議
smtps	mx.cloud-club.net	587	TLS	建議
imaps	mx.cloud-club.net	993	SSL	建議
imap	mx.cloud-club.net	143	NA	不建議


OUTLOOK 更改設定說明

。進入控制台 \ MAIL

1 在搜尋處 輸入 control 點選進入控制台




2 控制台找到 MAIL 後點選進入



。設定方式

1 進入電子郵件帳戶



2 點選欲修改帳號後 按變更



3 (1)檢查伺服器名稱設定，(2) 進入其他設定




4 修改 "進階" 頁籤裡面內容如下圖，改完後按確定。

連接埠號 POP請輸入 995 (如下圖示)
連接埠號 IMAP請輸入 993
連接埠號 SMTP 可以 SSL > 465 (如下圖示)
連接埠號 SMTP 也可以 StartTLS > 587

POP 和 IMAP 帳戶設定

輸入帳戶的郵件伺服器設定。



5 設定完按下一步 測試收發沒問題 即完成設定。

